

問題

ツールパネル・フィルタパネルが表示されません。

対象製品

「V-nas」シリーズ全般

回答

下記コマンドにて表示状態をご確認ください。

操作手順

対象コマンド：


- [V-nas 標準モード]：[表示] タブー [ウィンドウ] カテゴリ 『ツールパネル/フィルタパネル』 コマンド
[設定] タブー [ユーザー] カテゴリ 『レイアウトの設定』 コマンド
- [V-nas クラシックモード]：『ウィンドウツールパネル/フィルタパネル』 コマンド
『設定－ユーザー設定－レイアウト』 コマンド
- [V-nas 専用 CAD]：『設定－ユーザー設定－ツールパネル』 コマンド

表示状態の確認 (V-nas シリーズ共通)

『ウィンドウツールパネル』、『ウィンドウフィルタパネル』コマンドにレ点がついているかご確認ください。

パネル位置の初期化 (V-nas・V-nasClair Ver2000 シリーズ)

- 1、『設定－ユーザー設定－レイアウト』コマンドを実行します。
 - 2、【レイアウトの設定:ダイアログ】にて「ドッキング」グループの[初期化]ボタン (*) を押し、[OK]ボタンでダイアログを終了します。
- * 同ダイアログ内に初期化ボタンは複数あります。初期化ボタンの場所にご注意ください。



このボタンで
初期化してください

パネル位置の初期化（V-nas 専用 CAD シリーズ）

- 1、『設定－ユーザー設定－ツールパネル』コマンドを実行します。
- 2、【ツールパネルの設定:ダイアログ】にて画面一番下の[初期化]ボタンをクリックし位置の初期化を行ってください。

