

問題

作業中、範囲選択の際に表示されるような緑色の枠がマウスの先に表示され、クリック、右クリックしても反応せず消えないため、作業を進められなくなります。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答


マウスのホイールボタンのクリックによる「範囲拡大」機能が実行されて、拡大範囲の始点を指示した状態になっています。別の位置でホイールボタンをクリックすると範囲拡大の終点を指示したことになり、範囲拡大が行われ、作業を進められるようになります。

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[設定] タブー [ユーザー] カテゴリ 『マウス設定』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『設定-ユーザー設定-マウス』 コマンド




ホイールボタンをクリックしてしまうと、範囲拡大コマンドが起動するため、範囲拡大位置でホイールボタンをクリックするまで、左クリック、右クリックしても反応しません。

ホイールクリックにより、範囲拡大をする設定を OFF にする方法

1. 『設定－ユーザー設定－マウス』 コマンドを起動します。
2. [ホイール]タブを選択し、左下の[クリック]コンボボックスを”なし”に設定します。
3. [OK]ボタンをクリックしてダイアログをすべて閉じます。

V-nasClair・V-nas シリーズ



V-nas 専用 CAD シリーズ

